

Klossning

1

Verka en plan, torr och ren yta på den friska klövhalvan, alltså den som skall klossas.

Detta kan göras med något av följande:

- vinkelslip (med raspskiva)
- klubba och klinga
- klövkniv

Var noga med att använda skyddsglasögon, handskar och förkläde om du använder vinkelslip!



2

Applicera lim och sätt på skon

Olika typer av lim

- A **Akrylatlim** (tex. Demotec eller Technovit) Pulver och flyktig vätska som blandas i sko eller mugg. För träkloss, plastkloss eller klövsko.
- B **Tvåkomponentslim** (Polyuretanbaserade) Tub med lim som sätts i pistol och sedan blandas i sprutspets. För trä eller plastkloss.
- C **Superlim** i liten engångstub. För speciell träkloss (tex Futura Pad) eller kloss av mjukplast (tex Walkease)

A Trä/plastkloss:

Tub med lim

Applicera rikligt med lim med spruta på sulans yta eller på klossen och tryck försiktigt fast klotsen så att du inte pressar ut allt lim på sidorna.

Alternativt

Akrylatlim

Blanda anvisad mängd vätska och pulver i mugg till lagom konsistens och applicera på klöv eller klots. Bygg på med spatel så limmet går upp på väggen.

Klossen ska sitta plant, rakt med innerväggen och jämt med tån i framkant. **Använd handskar!**



B Klövsko (tex Easy block, Cowslips)

Blanda medföljande vätska och därefter pulver direkt i skon och applicera sedan skon direkt på klöven.

Använd handskar!



Klossning forts

Kloss av mjukplast (tex Walkease)

- C** Applicera det medföljande superlimmet på klossen och tryck fast hårt i 10-30 sek så att den fastnar tillräckligt för att man sedan kan släppa ner benet så att kon får lägga vikt på klossen i ytterligare ca 1 min.

Använd handskar!



Härdning av lim

3

Härdningstider avser rumstemperatur

Använd varmluftspistol eller annan värmekälla om det är kallt eller om man vill skynda på härdningen.

OBS detta gäller inte superlimmet!



A Tvåkomponentslim, polyuretan (med tex trækloss)

Låt härda ca 3 min och känn efter att limmet härdat



B Akrylatlim (med tex Demotec easyblock)

Låt härda i 5-6 min och känn efter att limmet härdat



C Superlim (med tex Walkease)

Det tar ca 10-30 sek för klossen att fastna tillräcklig bra för att man ska kunna släppa ner benet så att kon får lägga vikt på benet i ytterligare ca 1 min.

